

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione Dati

MANUALE UTENTE

PRENOTA IMMATRICOLAZIONE M.O.

IDENTIFICATIVO

RPA-MAN-5.1.5.DOC

VERSIONE

Ed. 01 Rev.A/08-06-2005

TABELLA DELLE VERSIONI

Versione	Data	Paragrafo	Descrizione modifiche apportate
01A	30-11-2006	Tutti	Nascita del documento

Indice dei contenuti

0.	DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
1	GESTIONE PRENOTAZIONI DI EMISSIONE CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE M.O.....	5
1.1	ACQUISIZIONE PRENOTAZIONI MACCHINE OPERATRICI	6
1.1.1	MAPPA PO89 – Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici	8
1.1.1.1	Inserimento richiesta di immatricolazione M.O.	12
1.1.1.1.1	Segnalazioni di errore	13
1.1.1.2	Inserimento richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.....	15
1.1.1.2.1	Segnalazioni di errore	16
1.1.1.3	Inserimento richiesta di duplicato M.O.	18
1.1.1.3.1	Segnalazioni di errore	19
1.1.1.4	Variazione richiesta di immatricolazione M.O.	21
1.1.1.4.1	Segnalazioni di errore	22
1.1.1.5	Variazione richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.	24
1.1.1.5.1	Segnalazioni di errore	25
1.1.1.6	Variazione richiesta di duplicato M.O.	27
1.1.1.6.1	Segnalazioni di errore	28
1.1.1.7	Visualizzazione richiesta M.O.	30
1.1.1.7.1	Segnalazioni di errore	30
1.1.1.8	Annullamento richiesta M.O.....	31
1.1.1.8.1	Segnalazioni di errore	31
1.2	GESTIONE RICHIESTE M.O – DATI COMPROPRIETARI.....	32
1.2.1	MAPPA PO16 – Gestione Richieste M.O – Comproprietari	33
1.2.1.1	Inserimento dati comproprietari Richiesta M.O.	35
1.2.1.1.1	Segnalazioni di errore	35
1.2.1.2	Visualizzazione dati comproprietari Richiesta M.O.	38
1.2.1.2.1	Segnalazioni di errore	38
1.2.1.3	Variazione dati comproprietari Richiesta M.O.....	39
1.2.1.3.1	Segnalazioni di errore	39
1.2.1.4	Annullamento dati comproprietari Richiesta M.O.....	41
2	ALBERI DI NAVIGAZIONE	42
2.1	ALBERO DI NAVIGAZIONE PER “ACQUISIZIONE PRENOTAZIONI MACCHINE OPERATRICI”	42
3	ALLEGATO – FLUSSO DEL PROCESSO.....	43
3.1	PRENOTA IMMATRICOLAZIONE / REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICATO M.O.....	44

0. Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
MCTC	Dipartimento dei Trasporti terrestri, già Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione
N.A.	Non Applicabile
UU.PP.	Uffici Provinciali
S.I.	Sistema Informativo

1 Gestione Prenotazioni di Emissione Certificati di Circolazione M.O.

Le funzioni descritte qui di seguito consentono alle agenzie autorizzate la gestione delle **richieste** di prenotazione di pratiche relative a:

- *macchine operatrici semoventi* (tipo veicolo “**P**”);
- *macchine operatrici trainate* (tipo veicolo “**N**”).

Possono essere trattate pratiche di:

- **immatricolazione**: assegnazione della targa e primo censimento del veicolo nel S.I.;
- **reimmatricolazione**: assegnazione al veicolo precedentemente immatricolato di una nuova targa, a fronte di *deterioramento* di quella precedente;
- **uplicato**: nuova emissione del documento di circolazione a fronte di *deterioramento* dell'originale, *passaggio di proprietà* o *variazione di residenza* del proprietario.

Ogni richiesta viene identificata da:

- **Codice Utente** (costituito dal valore fisso ‘AG’ seguito dalla sigla provinciale e da quattro caratteri numerici identificanti l’agenzia) unitamente al numero **Pratica**: devono essere digitati dall’utente;
- **Codice Prenotazione**: assegnato automaticamente dal sistema.

La mappa fondamentale per la gestione di qualunque richiesta è la **PO89**: solo tramite di essa una richiesta può essere creata o annullata.

Tale mappa raccoglie le informazioni identificative del veicolo (tipo veicolo e targa), l’omologazione, il telaio, le informazioni amministrative, nonché il proprietario ed eventualmente il responsabile.

È inoltre disponibile la mappa **PO16**, che consente la gestione di eventuali comproprietari.

Non sarà invece consentita in alcun modo la gestione dei dati tecnici, delle righe descrittive e delle caratteristiche d’impiego: queste informazioni, se già censite, saranno mantenute inalterate.

In entrambe queste mappe la scelta delle funzioni da attivare viene effettuata tramite i campi **Codice Funzione** e **Codice Acquisizione**: utilizzando due campi è possibile attivare due funzioni con un solo invio.

Va sottolineato che l’applicazione considererà sempre in primo luogo il Codice Funzione e solo in via secondaria il Codice Acquisizione.

Tramite il **Codice Acquisizione** è possibile cioè decidere ciò che l’applicazione deve eseguire al buon fine della funzione prescelta.

Le scelte possibili sono le seguenti:

Codice Acquisizione	Azione
89	Viene attivata la visualizzazione sulla mappa PO89 (gestione dei dati essenziali della richiesta).
16	Viene attivata la visualizzazione sulla mappa PO16 (gestione dei comproprietari).
FD	Viene attivata la funzione di ‘Fine Domanda’ (verifica della completezza e della congruenza delle informazioni acquisite).

Poiché una stessa richiesta può comprendere informazioni acquisite utilizzando più di una mappa, nessuna pratica potrà essere evasa senza che sia stata verificata.

Ciò deve essere effettuato tramite la funzione di 'Fine Domanda'.

La funzione di '**Fine Domanda**' controlla che:

- siano state acquisite tutte le informazioni essenziali (possono differire da caso a caso);
- non siano state acquisite informazioni incongruenti tra di loro;

In assenza di errori, la funzione di '**Fine Domanda**':

- qualifica la richiesta come '**completata**';
- assegna alla richiesta un **Codice Prenotazione** che la identifica e che potrà essere successivamente utilizzato per l'interrogazione.

È importante notare che qualunque modifica della richiesta successiva al 'Fine domanda' la rende nuovamente incompleta ed elimina il Codice Prenotazione precedentemente assegnato: perché possa essere evasa sarà quindi prima necessario richiedere nuovamente il controllo finale dei dati.

La funzione di 'Fine Domanda' si attiva inserendo il valore '**FD**' nel campo di mappa **Codice Acquisizione**.

Una richiesta correttamente acquisita e completata sarà successivamente **evasa** tramite una procedura che:

- assegnerà automaticamente le nuove targhe (per immatricolazioni e reimmatricolazioni);
- produrrà la stampa del documento;
- consoliderà le informazioni nel db.

Il documento sarà disponibile presso l'ufficio provinciale il primo giorno lavorativo dopo il completamento della pratica.

1.1 Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici

Descrizione

La mappa-finestra "Acquisizione Prenotazioni - Macchine Operatrici" può essere attivata tramite la digitazione della stringa "PO89". Combinando opportunamente il *Codice Funzione* e il *Tipo Domanda* è possibile attivare le seguenti funzioni:

- Inserimento prenotazione di immatricolazione M.O.
- Inserimento prenotazione di reimmatricolazione M.O.
- Inserimento prenotazione di duplicato Carta di circolazione M.O.
- Variazione prenotazione di immatricolazione M.O.
- Variazione prenotazione di rinnovo immatricolazione M.O.
- Variazione prenotazione di duplicato Carta di circolazione M.O.
- Visualizzazione prenotazione M.O.
- Annullamento prenotazione M.O.

Attraverso il *Codice Acquisizione* è possibile inoltre decidere ciò che l'applicazione deve eseguire al buon fine della funzione prescelta (vedere la tabella esplicativa in **1. Gestione Prenotazioni di Emissione Certificati di Circolazione M.O.**).

Sono possibili le seguenti scelte per Codice Funzione e Codice Acquisizione:

Codice Funzione	Codice Acquisizione
II, VR	16, FD
VV	spazio, 16
AA	spazio

1.1.1 MAPPA PO89 – Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici

```
*089      *** ACQUISIZIONE PRENOTAZIONI MACCHINE OPERATRICI ***

Codice Funzione  __   Codice Acquisizione  __
Codice Utente   __/___   Pratica         ___   Codice Prenotazione  ___

Targa  __/___   Tipo Domanda  _   Causale  _   Agenzia  ___   Uff. Oper.  __
Targa prec.  __/___   Omologaz.  ___   Telaio  ___
Num. Comproprietari  _   Tipo Azienda  __

- DATI DEL PROPRIETARIO -
Ragione Sociale o
Cognome  _____
Nome  _____   Sesso  _   Denominazione  ___
Data e Luogo di nascita  __/__/___   ___/___/___
Residenza  __/___   Codice fiscale  _____
Indirizzo  _____

- DATI DEL RESPONSABILE -
Ragione Sociale o
Cognome  _____
Nome  _____   Sesso  _   Denominazione  ___
Data e Luogo di nascita  __/__/___   ___/___/___
Residenza  __/___   Codice fiscale  _____
Indirizzo  _____   Telefono  _____
DIGITARE LA FUNZIONE
```

Elenco Campi:

Nome campo	Descrizione	Tipologia	Digitabile	Lunghezza	Ulteriori caratteristiche
Codice Funzione	Codice funzione	Alfanumerico	Si	2	
Codice Acquisizione	Codice acquisizione	Alfanumerico	Si	2	
Codice utente	Valore fisso ('AG')	Alfanumerico	Si	2	
	Codice ufficio provinciale utenza + Progressivo utenza	Alfanumerico	Si	6	
Pratica	Codice protocollo pratica	Alfanumerico	Si	6	
Codice prenotazione	Codice identificativo richiesta	Alfanumerico	Si	7	Calcolato dal sistema
Targa	Codice tipo veicolo	Alfanumerico	Si	1	
	Codice targa veicolo	Alfanumerico	Si	2	
	Codice targa veicolo	Alfanumerico	Si	5	
Tipo Domanda	Codice evento macchina operatrice	Alfanumerico	Si	1	
Causale	Codice causale evento macchina operatrice	Alfanumerico	Si	1	
Agenzia	Descrizione agenzia macchina operatrice	Alfanumerico	Si	4	
Uff Oper	Codice ufficio operativo immatricolazione	Alfanumerico	Si	2	
Targa prec.	Codice tipo veicolo	Alfanumerico	Si	1	
	Codice targa veicolo	Alfanumerico	Si	2	
	Codice targa veicolo	Alfanumerico	Si	5	
Omologaz.	Codice omologazione veicolo	Alfanumerico	Si	16	
Telaio	Codice telaio veicolo	Alfanumerico	Si	20	
Num Comproprietari	Numero comproprietari	Numerico	Si	1	
Tipo Azienda	Codice tipo società	Alfanumerico	Si	2	
DATI DEL PROPRIETARIO					
Cognome / Ragione Sociale	Descrizione Cognome Persona Fisica oppure Descrizione denominazione società	Alfanumerico	Si	68	
Nome	Descrizione Nome Persona Fisica	Alfanumerico	Si	35	
Sesso	Indicatore di sesso (F/M)	Alfanumerico	Si	1	Valori ammessi: F/M
Denominazione	Codice tipo società	Alfanumerico	Si	3	
Data di nascita	Data nascita persona fisica	Numerico	Si	8	
Luogo di nascita	Descrizione sigla automobilistica	Alfanumerico	Si	2	

Nome campo	Descrizione	Tipologia	Digitabile	Lunghezza	Ulteriori caratteristiche
	Descrizione ufficiale comune oppure Descrizione località nascita estera	Alfanumerico	Si	22	
	Codice ONU stato estero	Alfanumerico	Si	3	
Residenza	Descrizione sigla automobilistica (residenza)	Alfanumerico	Si	2	
	Descrizione ufficiale comune	Alfanumerico	Si	22	
Codice fiscale	Codice fiscale / Codice partita Iva	Alfanumerico	Si	16	
Indirizzo	Descrizione toponimo indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	5	
	Descrizione indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	34	
	Descrizione civico indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	6	
DATI DEL RESPONSABILE					
Cognome / Ragione Sociale	Descrizione Cognome Persona Fisica oppure Descrizione denominazione società	Alfanumerico	Si	68	
Nome	Descrizione Nome Persona Fisica	Alfanumerico	Si	35	
Sesso	Indicatore di sesso (F/M)	Alfanumerico	Si	1	Valori ammessi: F/M
Denominazione	Codice tipo società	Alfanumerico	Si	3	
Data di nascita	Data nascita persona fisica	Numerico	Si	8	
Luogo di nascita	Descrizione sigla automobilistica	Alfanumerico	Si	2	
	Descrizione ufficiale comune oppure Descrizione località nascita estera	Alfanumerico	Si	22	
	Codice ONU stato estero	Alfanumerico	Si	3	
Residenza	Descrizione sigla automobilistica (residenza)	Alfanumerico	Si	2	
	Descrizione ufficiale comune	Alfanumerico	Si	22	
Codice fiscale	Codice fiscale / Codice partita Iva	Alfanumerico	Si	16	
Indirizzo	Descrizione toponimo indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	5	
	Descrizione indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	34	

Nome campo	Descrizione	Tipologia	Digitabile	Lunghezza	Ulteriori caratteristiche
	Descrizione civico indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	6	
Telefono	Codice numero telefono responsabile	Numerico	Si	12	

1.1.1.1 Inserimento richiesta di immatricolazione M.O.

La funzione viene attivata per *Codice Funzione = 'II'* e *Tipo Domanda = 'I'*.

Essa consente di acquisire i dati di immatricolazione delle Macchine Operatrici che sono immessi dagli operatori delle Agenzie sulla mappa PO89 e, successivamente alla loro validazione formale e logica, vengono registrati in banca dati con:

- dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio Operativo, stato della richiesta),
- dati identificativi del veicolo (codice omologazione, telaio),
- dati di immatricolazione (numero dei comproprietari, tipo di azienda),
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Campi obbligatori

Per inserire una Richiesta di immatricolazione è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
- *Descrizione località nascita estera e*
Codice stato estero nascita proprietario (in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (residenza)
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) +Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera +Codice stato estero nascita proprietario(responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)(responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

1.1.1.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa OP89: Inserimento Richiesta Immatricolazione	
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)

Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.2 Inserimento richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.

La funzione permette di effettuare la reimmatricolazione delle Macchine Operatrici e viene attivata con *Codice Funzione = 'II'* e *Tipo Domanda = 'R'*.

I dati immessi sulla mappa PO89 vengono controllati e, successivamente alla loro validazione formale e logica, vengono registrati in banca dati, con

- dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio Operativo, stato della richiesta),
- dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa precedente, codice omologazione, telaio),
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Questa operazione può essere effettuata unicamente per deterioramento della targa originale ('D' in Causale).

Campi obbligatori

Per inserire una Richiesta di reimmatricolazione è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Codice identificativo richiesta*
- *Codice tipo veicolo (Precedente)*
- *Codice targa veicolo (Precedente)*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)*
- *Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario (in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)*
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)*
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza) (responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

Se l'anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del *Codice numero telefono responsabile*).

1.1.1.2.1 Segnalazioni di errore

<i>Segnalazioni di errore</i>	
Mappa PO89: Inserimento Richiesta Rinnovo Immatricolazione	
Messaggio	IL TIPO VEICOLO PRECEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL NUOVO TIPO VEICOLO
Causa	I tipi veicoli (precedente e nuovo) non possono essere diversi
Intervento richiesto	Modificare il tipo veicolo errato
Messaggio	LA TARGA VEICOLO PRECEDENTE E' UGUALE ALLA NUOVA TARGA
Causa	Targa nuova e precedente devono essere diverse
Intervento richiesto	Modificare la targa
Messaggio	LA TARGA PRECEDENTE NON RISULTA CENSITA
Causa	Targa non corretta
Intervento richiesto	Modificare la targa
Messaggio	PER LA TARGA PRECEDENTE ESISTE GIA' UNA RICHIESTA
Causa	Targa già utilizzata per un'altra richiesta
Intervento richiesto	N.A.
Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI

Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE C.C
Causa	E' già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa precedente valorizzata in mappa
Intervento richiesto	Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.3 Inserimento richiesta di duplicato M.O.

La funzione permette di effettuare il duplicato della carta di circolazione delle Macchine Operatrici e viene attivata con il *Codice Funzione* = 'II' e *Tipo Domanda* = D.

I dati immessi sulla mappa PO89 vengono controllati e, successivamente alla loro validazione formale e logica, vengono registrati in banca dati, con

- dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio Operativo),
- dati identificativi del veicolo (tipo di veicolo e targa, codice omologazione, telaio),
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Questa operazione può essere effettuata per deterioramento del documento originale o per passaggio di proprietà ('D' o 'P' in Causale).

Campi obbligatori

Per inserire una Richiesta di duplicato è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Codice tipo veicolo*
- *Codice targa veicolo*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)*
- *Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario (in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)*
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)*
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)(responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

Se l'anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del *Codice numero telefono responsabile*).

1.1.1.3.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa PO89: Inserimento Richiesta Duplicato	
Messaggio	** LA SIGLA DELLA PROVINCIA NON CORRISPONDE A NESSUNA DI QUELLE AMMESSE **
Causa	La targa è errata
Intervento richiesto	Inserire una targa valida, in particolare il codice provincia deve essere valido
Messaggio	*** TARGA NON APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DELL'UFFICIO OPERATIVO ***
Causa	La targa inserita non è stata assegnata alla provincia cui appartiene l'Ufficio Operativo
Intervento richiesto	Scegliere una targa assegnata alla provincia
Messaggio	TIPO DOCUMENTO PRESENTATO NON PREVISTO
Causa	Il campo carta di circolazione non è stato digitato o è stato valorizzato erroneamente
Intervento richiesto	Inserire il tipo carta di circolazione: 'C' o 'D'
Messaggio	L'OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido

Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE C.C
Causa	E' già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa valorizzata in mappa
Intervento richiesto	Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.4 Variazione richiesta di immatricolazione M.O.

La funzione viene attivata con *Codice Funzione* = 'VR' ed una richiesta avente *Tipo Domanda* = 'T'.

In particolare è possibile modificare:

- dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo);
- dati identificativi del veicolo (codice omologazione, telaio);
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica);
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Campi obbligatori

Per variare una Richiesta di immatricolazione è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)*
- *Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)*
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)*
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza) (responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

Se l'anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del *Codice numero telefono responsabile*).

1.1.1.4.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa PO89: Variazione Richiesta Immatricolazione	
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti

Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.5 Variazione richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.

La funzione viene attivata con *Codice Funzione* = 'VR' ed una richiesta avente *Tipo Domanda* = 'R'.

In particolare è possibile modificare:

- dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo);
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica);
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Campi obbligatori

Per variare una Richiesta di reimmatricolazione è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Codice tipo veicolo (precedente)*
- *Codice targa veicolo (precedente)*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
- *Descrizione località nascita estera e*
Codice stato estero nascita proprietario (in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (residenza)
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza) (responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

Se l'anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del *Codice numero telefono responsabile*).

1.1.1.5.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa PO89: Variazione Richiesta Rinnovo Immatricolazione	
Messaggio	IL TIPO VEICOLO PRECEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL NUOVO TIPO VEICOLO
Causa	I tipi veicoli (precedente e nuovo) non possono essere diversi
Intervento richiesto	Modificare il tipo veicolo errato
Messaggio	LA TARGA VEICOLO PRECEDENTE E' UGUALE ALLA NUOVA TARGA
Causa	Targa nuova e precedente devono essere diverse
Intervento richiesto	Modificare la targa
Messaggio	LA TARGA PRECEDENTE NON RISULTA CENSITA
Causa	Targa non corretta
Intervento richiesto	Modificare la targa
Messaggio	PER LA TARGA PRECEDENTE ESISTE GIA' UNA RICHIESTA
Causa	Targa già utilizzata per un'altra richiesta
Intervento richiesto	N.A.
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< -

	CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE C.C
Causa	E' già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa precedente valorizzata in mappa
Intervento richiesto	Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.6 Variazione richiesta di duplicato M.O.

La funzione viene attivata con *Codice Funzione* = 'VR' ed una richiesta avente *Tipo Domanda* = 'D'.

In particolare è possibile modificare:

- dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo),
- dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
- dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarità, telefono, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale, denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).

Campi obbligatori

Per variare una Richiesta di duplicato è necessario indicare:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Codice tipo veicolo*
- *Codice targa veicolo*
- *Tipo Domanda*
- *Codice identificativo agenzia*
- *Codice ufficio operativo richiesta*
- *Codice omologazione veicolo*
- *Codice telaio veicolo*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società*
- *Descrizione Nome Persona Fisica*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (solo per persona giuridica)*
- *Codice titolarità (solo per persona fisica)*
- *Indicatore sesso*
- *Data nascita persona fisica*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
- *Descrizione località nascita estera e*
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
- *Codice fiscale / codice partita iva*
- *Descrizione sigla automobilistica e*
Descrizione ufficiale comune (residenza)
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi

I campi facoltativi sono:

- *Numero proprietari*
- *Codice tipo azienda*
- *Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)*
- *Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)*
- *Codice tipo società + Codice titolarità (responsabile persona giuridica) oppure Codice titolarità (responsabile persona fisica)*
- *Indicatore sesso (responsabile)*
- *Data nascita persona fisica (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure Descrizione località nascita estera + cCodice stato estero nascita proprietario (responsabile)*
- *Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)*
- *Codice numero telefono responsabile (responsabile)*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza) (responsabile)*
- *Descrizione toponimo residenza (responsabile)*
- *Descrizione indirizzo residenza (responsabile)*
- *Descrizione civico residenza (responsabile)*

Se l'anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del *Codice numero telefono responsabile*).

1.1.1.6.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa PO89: Variazione Richiesta Duplicato	
Messaggio	** LA SIGLA DELLA PROVINCIA NON CORRISPONDE A NESSUNA DI QUELLE AMMESSE **
Causa	La targa è errata
Intervento richiesto	Inserire una targa valida, in particolare il codice provincia deve essere valido
Messaggio	*** TARGA NON APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DELL'UFFICIO OPERATIVO ***
Causa	La targa inserita non è stata assegnata alla provincia cui appartiene l'Ufficio Operativo
Intervento richiesto	Scegliere una targa assegnata alla provincia
Messaggio	L'OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L'OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	L'OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< - CONTROLLARE
Causa	L'omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto	Inserire un codice omologazione valido
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario

	effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO" prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo i codici titolarità dei comproprietari non risultano corretti
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE C.C
Causa	E' già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa valorizzata in mappa
Intervento richiesto	Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.1.1.7 Visualizzazione richiesta M.O.

La funzione consente di visualizzare i dati delle richieste di immatricolazione, reimmatricolazione e duplicato dei certificati delle Macchine Operatrici inserite dagli operatori delle Agenzie tramite la mappa PO89.

Viene attivata con *Codice Funzione* = 'VV'.

Campi obbligatori

Per visualizzare una Richiesta M.O. è necessario indicare le seguenti informazioni:

- *codice utente + numero pratica;*

o, in alternativa,

- *codice prenotazione.*

1.1.1.7.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa PO89: Visualizzazione Richiesta M.O.	
Messaggio	PRENOTAZIONE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO
Causa	Non è completa la richiesta
Intervento richiesto	Completare la richiesta
Messaggio	DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE PRENOTAZIONE
Causa	E' obbligatorio inserire i campi indicati nel messaggio
Intervento richiesto	Inserire i campi suddetti
Messaggio	CODICE UTENTE INCONGRUENTE CON L'UTENZA COLLEGATA
Causa	Codice utente errato
Intervento richiesto	Inserire codice utente corretto
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non è stata inserita alcuna richiesta
Intervento richiesto	N.A.

1.1.1.8 Annullamento richiesta M.O.

La funzione consente di cancellare le richieste di immatricolazione, reimmatricolazione, duplicato dei certificati delle Macchine Operatrici inserite dagli operatori delle Agenzie tramite la mappa PO89.

Viene attivata con *Codice Funzione* = 'AA'.

Possono essere annullate solo richieste in attesa di evasione: per annullarne una evasa (documento di circolazione già emesso) è necessario rivolgersi all'ufficio provinciale.

Campi obbligatori

Per annullare una Richiesta M.O. è necessario indicare le seguenti informazioni:

- *Codice utente*
- *numero pratica*

1.1.1.8.1 Segnalazioni di errore

<i>Segnalazioni di errore</i>	
Mappa PO89: Annullamento Richiesta M.O.	
Messaggio	PRENOTAZIONE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO
Causa	Non è completa la richiesta
Intervento richiesto	Completare la richiesta
Messaggio	DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE PRENOTAZIONE
Causa	E' obbligatorio inserire i campi indicati nel messaggio
Intervento richiesto	Inserire i campi suddetti
Messaggio	CODICE UTENTE INCONGRUENTE CON L'UTENZA COLLEGATA
Causa	Codice utente errato
Intervento richiesto	Inserire codice utente corretto
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non è stata inserita alcuna richiesta
Intervento richiesto	N.A.

1.2 Gestione Richieste M.O – Dati Comproprietari

Descrizione

La mappa-finestra “Prenotazione Macchine Operatrici - Comproprietari” viene attivata dalla mappa PO89.

Attraverso il *Codice Funzione* è possibile operare con le seguenti funzioni:

- Acquisizione comproprietari per richieste M.O.
- Variazione comproprietari per richieste M.O.
- Annullamento comproprietari per richieste M.O.
- Visualizzazione comproprietari per richieste M.O.

Attraverso il *Codice Acquisizione* è possibile inoltre decidere ciò che l’applicazione deve eseguire al buon fine della funzione prescelta (vedere la tabella esplicativa in **1. Gestione Prenotazioni di Emissione Certificati di Circolazione M.O.**).

Sono possibili le seguenti scelte per Codice Funzione e Codice Acquisizione:

Codice Funzione	Codice Acquisizione
II, VR, AA	spazio, 89, FD
VV	spazio, 89

1.2.1 MAPPA PO16 – Gestione Richieste M.O – Comproprietari

```

*016 *** COMPROPRIETARI PRENOTAZIONI MACCHINE OPERATRICI ***

Codice Funzione __ Cod Acquisizione __
Codice Utente __/____ Pratica _____ Codice Prenotazione _____

Progressivo Comproprietario _

- DATI DEL COMPROPRIETARIO -

Ragione Sociale o
Cognome _____
Nome _____ Sesso _ Denominazione ____
Data e Luogo di nascita __/__/__ __/_____/__
Codice Fiscale _____
Residenza __/____
Indirizzo _____

Data Scadenza Leasing __/__/__
    
```

Elenco Campi:

Nome campo	Descrizione	Tipologia	Digitabile	Lunghezza	Ulteriori caratteristiche ¹
Codice Funzione	Codice funzione	Alfanumerico	Si	2	
Codice Acquisizione	Codice acquisizione	Alfanumerico	Si	2	
Codice utente	Valore fisso ('AG')	Alfanumerico	Si	2	
	Codice ufficio provinciale utenza + Progressivo utenza	Alfanumerico	Si	6	
Pratica	Codice protocollo pratica	Alfanumerico	Si	6	
Codice prenotazione	Codice identificativo richiesta	Alfanumerico	Si	7	Calcolato dal sistema
Progressivo Comproprietario	Progressivo proprietario	Numerico	Si	1	
Cognome / Ragione Sociale	Descrizione Cognome Persona Fisica oppure Descrizione denominazione società	Alfanumerico	Si	70	
Nome	Descrizione Nome Persona Fisica	Alfanumerico	Si	35	

¹ Valori: non sottolineato, inverse video ecc.

Nome campo	Descrizione	Tipologia	Digitabile	Lunghezza	Ulteriori caratteristiche ¹
Sesso	Indicatore di sesso (F/M)	Alfanumerico	Si	1	Valori ammessi: F/M
Denominazione	Codice tipo società	Alfanumerico	Si	3	
Data di nascita	Data nascita persona fisica	Numerico	Si	8	
Luogo di nascita	Descrizione sigla automobilistica	Alfanumerico	Si	2	
	Descrizione ufficiale comune oppure Descrizione località nascita estera	Alfanumerico	Si	22	
	Codice ONU stato estero	Alfanumerico	Si	3	
Codice fiscale	Codice fiscale / Codice partita Iva	Alfanumerico	Si	16	
Residenza	Descrizione sigla automobilistica (residenza)	Alfanumerico	Si	2	
	Descrizione ufficiale comune	Alfanumerico	Si	22	
Indirizzo	Descrizione toponimo indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	5	
	Descrizione indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	34	
	Descrizione civico indirizzo residenza	Alfanumerico	Si	6	
Data Scadenza Leasing	Data scadenza locazione veicolo	Numerico	Si	8	

1.2.1.1 Inserimento dati comproprietari Richiesta M.O.

La funzione consente l'inserimento dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina operatrice ed si attiva con *Codice Funzione* = 'II'.

L'operatore ha la possibilità di inserire più comproprietari indicando diversi valori di '*Progressivo Comproprietario*'.

Campi obbligatori

Per inserire un Comproprietario è necessario indicare le seguenti informazioni:

- *Codice utente*
- *numero pratica*
- *Progressivo comproprietario*
- *Cognome (se persona fisica)*
Ragione sociale (se persona giuridica)
- *Nome (se persona fisica)*
- *Sesso (se persona fisica)*
- *Denominazione (se persona giuridica)*
- *Data nascita (se persona fisica)*
- *Luogo di nascita (se persona fisica)*
- *Codice fiscale*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)*
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema e sarà richiesta una conferma.

Campi facoltativi

Per inserire un Comproprietario è inoltre possibile indicare le seguenti informazioni:

- *Data scadenza leasing*

1.2.1.1.1 Segnalazioni di errore

<i>Segnalazioni di errore</i>	
Mappa PO16 : Inserimento dati comproprietari	
Messaggio	CODICE FISCALE/PARTIVA IVA CON PIU' ANAGRAFICHE. DIGITARE DATI ANAGRAFICI
Causa	Il Codice Fiscale ha più anagrafiche
Intervento richiesto	Digitare i dati anagrafici

Messaggio	TIPO SOCIETA' ERRATO
Causa	Il campo tipo società è errato
Intervento richiesto	Digitare il tipo società corretto
Messaggio	NON VA DIGITATA LA DATA DI FINE LEASING
Causa	Il proprietario non è locatario, usufruttuario o titolare di patto riservato dominio e quindi non è richiesta la data scadenza leasing
Intervento richiesto	Modificare la titolarità del proprietario oppure non inserire la data fine leasing
Messaggio	DOMANDA ACCETTATA - CODICE PRENOTAZIONE XXXXX
Causa	E' stata inserita la richiesta con codice acquisizione 'FD'. Viene visualizzato il codice prenotazione
Intervento richiesto	N.A.
Messaggio	LA DATA SCADENZA LEASING DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA DATA ODIERNA
Causa	La data scadenza leasing deve essere successiva alla data odierna.
Intervento richiesto	Modificare la data scadenza leasing
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, i codici titolarità dei comproprietari devono corrispondere al codice titolarità del proprietario
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, i codici titolarità dei comproprietari devono corrispondere alla proprietà effettiva del veicolo
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica valorizzati in mappa
Intervento richiesto	Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa PO89 la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

Messaggio	*** IL COMPROPRIETARIO DA INSERIRE E' IL N. ***
Causa	Il progressivo del comproprietario di mappa non è consecutivo
Intervento richiesto	Inserire il progressivo comproprietario seguente all'ultimo registrato sulla richiesta
Messaggio	*** L' ANAGRAFICA RISULTA GIA' COMPROPRIETARIA DEL VEICOLO CON QUESTA TARGA ***
Causa	Il comproprietario risulta già inserito sulla richiesta
Intervento richiesto	Indicare anagrafiche di comproprietari diversi

1.2.1.2 Visualizzazione dati comproprietari Richiesta M.O.

La funzione consente la ‘visualizzazione’ dei comproprietari riguardanti una Richiesta di emissione carta di circolazione di circolazione M.O.

Campi obbligatori

Per visualizzare i comproprietari è necessario indicare le seguenti informazioni:

- *Codice utente + Numero pratica o, in alternativa, codice prenotazione*
- *Progressivo comproprietario*

1.2.1.2.1 Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore	
Mappa OP16 : Visualizzazione dati comproprietari	
Messaggio	NON ESISTE IL COMPROPRIETARIO RICHIESTO
Causa	Non esiste il comproprietario con il progressivo valorizzato in mappa
Intervento richiesto	Indicare il progressivo di comproprietario corretto
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica valorizzati in mappa
Intervento richiesto	Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
Messaggio	DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE PRENOTAZIONE
Causa	Il Codice prenotazione va utilizzato in alternativa al Codice utente e al Numero di pratica
Intervento richiesto	Omettere il codice prenotazione o i campi identificativi della pratica

1.2.1.3 Variazione dati comproprietari Richiesta M.O.

La funzione consente la variazione dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina operatrice ed si attiva con *Codice Funzione* = 'VR'.

Per modificare un Comproprietario è necessario indicare le seguenti informazioni:

- *Codice utente*
- *numero pratica*
- *Progressivo comproprietario*
- *Cognome (se persona fisica)*
Ragione sociale (se persona giuridica)
- *Nome (se persona fisica)*
- *Denominazione (se persona giuridica)*
- *Sesso (se persona fisica)*
- *Data nascita (se persona fisica)*
- *Luogo di nascita (se persona fisica)*
- *Codice fiscale*
- *Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)*
- *Descrizione toponimo residenza*
- *Descrizione indirizzo residenza*
- *Descrizione civico residenza*

Se l'anagrafica è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare *Codice Fiscale / Partita IVA*: gli altri campi verranno riempiti automaticamente dal sistema e sarà richiesta una conferma.

Campi facoltativi

Per modificare un Comproprietario è inoltre possibile indicare le seguenti informazioni:

- *Data scadenza leasing*

1.2.1.3.1 Segnalazioni di errore

<i>Segnalazioni di errore</i>	
Mappa PO16 :Variazione dati comproprietari	
Messaggio	CODICE FISCALE/PARTIVA IVA CON PIU' ANAGRAFICHE. DIGITARE DATI ANAGRAFICI
Causa	Il Codice Fiscale ha più anagrafiche
Intervento richiesto	Digitare i dati anagrafici
Messaggio	TIPO SOCIETA' ERRATO
Causa	Il campo tipo società è errato
Intervento richiesto	Digitare il tipo società corretto
Messaggio	NON VA DIGITATA LA DATA DI FINE LEASING

Causa	Il proprietario non è locatario, usufruttuario o titolare di patto riservato dominio e quindi non è richiesta la data scadenza leasing
Intervento richiesto	Modificare la titolarità del proprietario oppure non inserire la data fine leasing
Messaggio	DOMANDA ACCETTATA - CODICE PRENOTAZIONE XXXXX
Causa	E' stata inserita la richiesta con codice acquisizione 'FD'. Viene visualizzato il codice prenotazione
Intervento richiesto	N.A.
Messaggio	LA DATA SCADENZA LEASING DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA DATA ODIERNA
Causa	La data scadenza leasing deve essere successiva alla data odierna.
Intervento richiesto	Modificare la data scadenza leasing
Messaggio	IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN PROPRIETARIO
Causa	E' stata attribuita la titolarità "LOCATARIO" al comproprietario con progressivo 1
Intervento richiesto	Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la titolarità "PROPRIETARIO".
Messaggio	DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa	In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, non è stata valorizzata la data scadenza locazione
Intervento richiesto	Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa	In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, i codici titolarità dei comproprietari devono corrispondere al codice titolarità del proprietario
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E' IN LEASING
Causa	In assenza di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, i codici titolarità dei comproprietari devono corrispondere alla proprietà effettiva del veicolo
Intervento richiesto	Valorizzare correttamente la titolarità dei comproprietari prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica valorizzati in mappa
Intervento richiesto	Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa PO89 la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".

1.2.1.4 Annullamento dati comproprietari Richiesta M.O.

La funzione consente l'annullamento dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina operatrice ed si attiva con *Codice Funzione* = 'AA'.

L'operatore può operare su un comproprietario alla volta (l'annullamento avviene sul comproprietario presentato in maschera), eventualmente fino alla completa eliminazione di tutti i comproprietari appartenenti alla Richiesta.

Campi obbligatori


Per annullare un Comproprietario è necessario averlo prima visualizzato. È comunque indispensabile avere a video le seguenti informazioni:

- *Codice utente*
- *Numero pratica*
- *Progressivo comproprietario*

Segnalazioni di errore	
Mappa PO16 : Annullamento dati comproprietari	
Messaggio	INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA > 50 KW
Causa	L'omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall'omologazione oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l'utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa PO89 la figura del Responsabile
Intervento richiesto	Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature dell'omologazione o risultanti dall'immatricolazione sono tutte rilevanti per la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile prima di eseguire il "Fine Domanda".
Messaggio	NON ESISTE IL COMPROPRIETARIO RICHIESTO
Causa	Non esiste il comproprietario con il progressivo valorizzato in mappa
Intervento richiesto	Indicare il progressivo di comproprietario corretto
Messaggio	NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa	Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica valorizzati in mappa
Intervento richiesto	Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
Messaggio	NON DIGITARE LA PRENOTAZIONE
Causa	Il Codice prenotazione non va utilizzato con la funzione di annullamento
Intervento richiesto	Omettere il codice prenotazione

2 Alberi di Navigazione

2.1 Albero di navigazione per “Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici”



3 Allegato – Flusso del Processo

Nelle pagine seguenti viene presentato il flow chart

“Prenota Immatricolazione / Reimmatricolazione/Duplicato M.O.” comprendente le seguenti funzioni:

- **Prenota Macchina Operatrice**
- **Prenota Duplicati Macchina Operatrice**
- **Prenota Reimmatricolazione Macchina Operatrice**

3.1 Prenota Immatricolazione / Reimmatricolazione / Duplicato M.O.

